



Somtoday token koppelen via reader

De somtoday token is een extra authenticatiemethode om veilig in te kunnen loggen bij somtoday. Het token dient daartoe gekoppeld te worden aan de gebruiker van de kaart. In deze handleiding geven we aan hoe dat dient te gebeuren.

Het koppelen van een somtoday token/kaart gebeurt met een reader of telefoon¹. De Somtoday reader (ook beschikbaar via FIDO Security, somtoken.nl) is handig om de seeds van de Somtoday kaarten eenvoudig te kunnen programmeren en te koppelen aan een gebruiker.

Deze handleiding betreft alleen het programmeren met behulp van de somtoday reader.

De reader software kan worden gedownload van site <http://somtoken.nl>.

Voor het koppelen van een kaart aan somtoday zijn de volgende stappen nodig:

1. Readerprogramma starten
2. Koppelen token via somtoday
3. Seed programmeren in kaart
4. Softtoken toevoegen in somtoday

Na het koppelen kan de kaart worden gebruikt als extra authenticatie waardoor somtoday veilig gebruikt kan worden.

In het volgende zullen we deze stappen nader uitleggen.

1. Readerprogramma starten

De software kan worden gedownload via de website somtoken.nl. Na installatie van de software kan het programma worden gestart, en verschijnt het openingsscherm met diverse mogelijkheden.


De reader moet aangesloten worden op de USB poort van een (Windows) PC. Om de seed in de somtoken te programmeren dient op de button **Somtoday Burn Seed** te worden geklikt. De overige functies zijn voor Somtoday nu niet van belang.



¹ De kaart kan eventueel ook worden geprogrammeerd met een smartphone. De software daarvoor is alleen geschikt voor Android telefoons met NFC (Near Field Communication), en kan op de playstore worden gevonden als FT Authenticator.

In het scherm dat dan verschijnt kunnen de volgende aspecten worden ingevuld:


- **OTP Period:** dit geeft aan hoe lang de code van de kaart geldig moet blijven voor authenticatie met Somtoday. Voor Somtoday dient die op 30 seconden te staan.
- **Card Reader:** De aangesloten card reader dient hier geselecteerd te worden. De Somtoday reader heeft als naam *Feitian R502 0*.
- **Seed:** hier moet in een volgende stap de seed die vanuit somtoday wordt gegenereerd worden ingevuld waardoor de kaart aan een gebruiker wordt gekoppeld.
- **Result:** geeft in een volgende stap aan of het programmeren van de seed gelukt is.




2. Koppelen token via somtoday

De reader staat nu klaar om een token (kaart) te koppelen aan een gebruiker. Dat dient via somtoday te gebeuren.

Via menu optie *Account* in Somtoday druk op *Koppelen Softtoken*.




Onderstaand scherm verschijnt dan, waarin een uniek code (key) voor de gebruiker wordt getoond.



3. Seed programmeren in kaart

De seed die somtoday heeft gemaakt voor de gebruiker dient nu aan de kaart te worden gekoppeld. Daartoe dient de code (key) die direct onder de QR code staat gekopieerd te worden naar de reader software in het veld *Seed*.

LET OP: voordat de seed geprogrammeerd kan worden in de kaart, dient deze eerst aangezet te worden via de aan button rechtsonder op de kaart. Het display gaat dan aan en toont een getal.




Plaats de kaart op de reader. Klik vervolgens op **Confirm** om de seed in de kaart te branden. Indien het programmeren is gelukt verschijnt *OK* als resultaat.

4. Softtoken toevoegen in somtoday

Genereer vervolgens een code met de kaart, en voer het 6-cijfige code in op de somtoday pagina. Voer deze code in het eerste blauwe invoerveld en druk daarna op Token toevoegen.

Softtoken toevoegen
Scan onderstaande QR-code met de app op je smartphone of voer handmatig de sleutel in op de app:



UTODGZGL66CYXZF

Vul het token in dat in de app getoond wordt:


[Token toevoegen](#)

[Terug](#)

Klaar! Het token is nu gekoppeld aan somtoday.

Inloggen bij somtoday

Nadat de code op de kaart is gebrand kan de kaart worden gebruikt om zonder telefoon of reader in te loggen in Somtoday. Na het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord dient de code van de kaart ingevoerd te worden. De code verschijnt na het indrukken van de aan knop (rechtsonder) op het display. De code blijft 30 seconden geldig. Vul de code van de kaart in op het volgende Somtoday scherm.



Inloggen
Vul het token in dat in je authenticatie-app getoond wordt.

[Inloggen](#)

Ontkoppelen van het token

Ontkoppelen van het token van Somtoday werkt op een vergelijkbare manier. Gebruik hiervoor de code van de Somtoday kaart, ga via de menu optie *Account* naar *ontkoppelen softtoken*.